



## EMPFOHLENE BROWSEREINSTELLUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON KD-EASY®

Die nachstehenden Einstellungen sind nicht zwingend erforderlich und nur Empfehlungen für die optimale Nutzung unserer Plattform!

**a) Mozilla Firefox**

**b) Internet Explorer**

**c) Chrome**

**d) Hinweise**



## Firefox / Beschreibung


Unter „Extras“ > Einstellungen

finden Sie die erforderlichen Eingabemöglichkeiten, um Ihren Browser optimal auf eine onlinebasierte Plattform einzurichten, damit Sie stets die aktuellen und verfügbaren Produkte sehen und bearbeiten können.

Folgende Einstellungen empfehlen wir dahingehend:


### Kartenreiter DATENSCHUTZ:

Bitte akzeptieren Sie Cookies!




**Kartenreiter ERWEITERT:**

Bitte schalten Sie das automatische Cachemanagement ab und stellen Sie den Cache auf 0 MB!





Anschließend verlassen Sie die Einstellungen wieder durch das Schließen des zusätzlichen Fensters.




Weiter zu den **Hinweisen**



## Internet Explorer / Beschreibung

Unter „Extras“ > Internetoptionen

finden Sie auch hier die erforderlichen Möglichkeiten Ihren Browser optimal einzustellen. Es geht nachstehendes zusätzliches Fenster für Sie auf:




Bitte aktivieren Sie „leeren des Ordners für temporäre Internetdateien beim Schließen vom IE“

Ebenso aktivieren Sie bitte das Kästchen „Verschlüsselte Seiten nicht auf dem Datenträger speichern“




Anschließend wechseln Sie bitte auf den Kartenreiter „ALLGEMEIN“ und klicken auf Einstellungen






In dem sich nun zusätzlich öffnenden Fenster, schalten Sie auch bitte hier das automatische Cachemanagement aus, bzw. setzen es auf den kleinst möglichen Wert („8“) und bestätigen Sie dies mit „OK“.







Anschließend können Sie die Internetoptionen über den Button „Übernehmen“ verlassen.




Weiter zu den **Hinweisen**





## Chrome / Beschreibung


In Chrome gibt es keine eigentliche Menüzeile mehr, dafür wurde das Design auf eine Android-Handhabung angepasst. Sie finden den Zugang zu den EINSTELLUNGEN über die drei Punkte rechts oben im Browser.



Wählen Sie bitte „Einstellungen“




Es öffnet sich ein weiterer Kartenreiter in dem Sie bitte ganz nach unten Scrollen und „ERWEITERT“ klicken





Scrollen Sie den sich nunmehr erweiterten Bereich weiter herunter und suchen Sie nach dem Thema Sicherheit und Datenschutz.

Schalten Sie hier bitte die „Vervollständigung-Funktion, zum schnelleren Laden von Seiten“, ab.






Jetzt wird es einmal ein bisschen komplizierter und wir bitten Sie dies nur einzustellen, wenn Sie sich sicher sind, dass Ihre EDV-Kenntnisse ausreichen, um sich mit **Entwicklertools** auseinanderzusetzen.  
Ansonsten holen Sie sich bitte bei nächster Gelegenheit Ihre IT-Fachleute zur Hilfe!

Diese Einstellungen gelten NUR für einen Windows-PC:


Bitte drücken Sie die Taste F12 auf Ihrer Tastatur.

Es splittet sich die Ansicht und Ihnen werden die Entwicklertools und Settings der aufgerufenen Seite angezeigt. Dies sieht nun wie folgt aus:






Nun drücken Sie bitte die Taste F1 auf Ihrer Tastatur.  
Die Ansicht ändert sich wie folgt: und Ihnen werden die „Settings“,  
also Einstellungen, angezeigt.






Unter dem Begriff „Network“ finden Sie nun die Deaktivierung des Cachemanagements, welches Sie bitte anklicken:





Nunmehr schließen Sie bitte die Entwicklertools wie folgt:


Bitte klicken Sie rechts oben das kleine Kreuz.








Und auch die nächste Ansicht ebenfalls mit dem kleinen Kreuz rechts oben schließen:



Jetzt haben sich die Entwicklertools geschlossen und Sie sind wieder zurück in den Einstellungen von Chrome.




Nunmehr klicken Sie bitte „Browserdaten löschen“ und löschen den aktuellen Cache:






Es öffnet sich ein weiteres Fenster dafür:

Aktivieren Sie NUR das Kästchen „Bilder und Daten im Cache“ und klicken Sie anschließend Browserdaten löschen.





Jetzt können Sie den Kartenreiter/das Fenster der Einstellungen von Chrome schließen und sind mit den Einstellungen fertig.



Weiter zu den **Hinweisen**



## Hinweise

**(unbedingt beachten!)**

Halten Sie Ihre Browser durch automatische Updates immer auf dem neuesten Stand!

**Sie werden von uns niemals nach Ihrem Passwort oder Ihren Logindaten gefragt!**

Sollten Sie dennoch von irgendeiner Seite (ggf. telefonisch oder per E-Mail) darauf angesprochen werden, so dürfen Sie davon ausgehen, dass dies NICHT von uns kommt!

Bitte informieren Sie uns bitte SOFORT über einen solchen Fall und leiten die entsprechende E-Mail/Information an [info@kd-easy.de](mailto:info@kd-easy.de) weiter. Danke!

Die vorgenannten Browser-Einstellungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den Angaben 100%ig folgen können.

OBACHT: Abweichungen seitens von Betriebssystemen oder dem technischen Wandel (z.B. Updates) unterliegend, können nicht ausgeschlossen werden.

Nutzen Sie bitte nötigenfalls die Hilfe Ihrer IT!

Durch fehlerhafte Anwendung, Interpretation o.ä. der vorgenannten Beschreibung entstehende Probleme oder etwaige Schäden an/mit Ihrer Infrastruktur, PC oder Terminals, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Die vorgenannten Einstellungen sind nicht zwingend erforderlich und nur Empfehlungen für die optimale Nutzung unserer Plattform!

**Ihr Team von KD-EASY®**

Kontakt unter: [info@kd-easy.de](mailto:info@kd-easy.de)